

使用 Outlook 收發 G Suite 帳號郵件設定教學 (透過 IMAP 協定)

步驟 1: 在 Gmail 中設定 IMAP

1. 以 G Suite 帳號(username@nctu.edu.tw)登入 Gmail 後點選 [齒輪圖示] >> 選擇 [設定]



2. 點選 [轉寄和 POP/IMAP] 標籤後再點選 [啟用 IMAP]



步驟 2：打開 Gmail 低安全性設置

1. 點選帳戶圖示 [我的帳戶]



2. 選擇 [登入和安全性]



3. 啟用 [允許安全性較低的應用程式]



步驟 3：設定 Outlook 帳戶(本範例以 outlook 2016 為例)


1. 開啟 Outlook 點選 [檔案]




2. 點選[資訊]標籤，[新增帳戶]



3. 選擇[手動設定或其他伺服器類型]，按[下一步]



4. 選擇 [POP 或 IMAP] 後下一步



5. 填寫帳戶設定資訊後選擇 [其他設定]

- 帳戶類型:選擇 IMAP
- 內送郵件伺服器:輸入 imap.gmail.com
- 外寄郵件伺服器:輸入 smtp.gmail.com

變更帳戶

POP 和 IMAP 帳戶設定
輸入帳戶的郵件伺服器設定。

使用者資訊
您的名稱(N): 使用者自訂
電子郵件地址(E): EMAIL帳號

伺服器資訊
帳戶類型(A): IMAP
內送郵件伺服器(I): imap.gmail.com
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.gmail.com

登入資訊
使用者名稱(U): 完整EMAIL帳號
密碼(P): *****
 記住密碼(R)
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定
我們建議您測試帳戶，以確保輸入正確。
測試帳戶設定(T)...
 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S)

要繼續保留的郵件: 全部

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

6. 選擇外寄伺服器標籤 [勾選我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證] 以及 [使用與外送郵件伺服器相同的設定]

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)
 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
 使用下列登入(L)
 使用者名稱(N):
 密碼(P):
 記住密碼(R)
 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

7. 點選 [進階]，照下圖設定伺服器連接埠後按[確定]即完成設定。

- 內送伺服器(IMAP)：加密連線類型選擇[SSL]，通訊埠:993
- 外寄伺服器(SMTP)：加密連線類型選擇[TLS]，通訊埠:587

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL

外寄伺服器 (SMTP)(O): 587

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 ————— 長 1分

資料夾

根資料夾路徑(F):

寄件備份

不要儲存寄件備份的複本(D)

刪除的郵件

將郵件標示為待刪除，但不自動移動郵件(K)
已標示為刪除的項目將在清除信箱內的項目時永久刪除。

在線上切換資料夾時清除項目(P)

確定 取消